


ПЛАТЬЕ-БЕБИДОЛЛ С ВОЛАНАМИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Уровень сложности выполнения: достаточно просто


При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который может быть распечатан на 20-30 листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек:



* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать последнюю версию данной программы по ссылке <http://get.adobe.com/ru/reader/> (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались вопросы - посетите наш раздел FAQ! <http://patterneasy.com/fag>

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали



Детали кроя:

1. Спинка —	1 деталь (со сгибом)
2. Перед (верхняя часть) —	1 деталь (со сгибом)
3. Перед (верхняя часть)—	1 деталь (со сгибом)
4. Обтачка полочки —	1 деталь (со сгибом)
5. Обтачка спинки —	1 деталь (со сгибом)
6. Задний волан (половина) —	4 детали *
7. Передний волан —	2 детали *

* Если ткань двусторонняя и воланы выполняются одинарными с обработкой швом вподгибку (или на оверлоке), то указанных деталей нужно в 2 раза меньше.

Необходимо продублировать прокладочным материалом детали 4-7.

Также Вам понадобится одна пуговица на ножке.


При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см .

Для такого платья подойдут любые хорошо держащие форму платьевые ткани, хлопчатобумажные, либо с добавлением синтетики.

Пример раскладки, расход ткани и рекомендации по раскрою:

Средний расход ткани на платье 2,5 м (при ширине 150см), 1 м прокладочного материала.

Пример раскладки платья 46 размера на рост 170 см:



При раскрое платья из ткани в полосу следует обратить внимание на следующие моменты:

- Строгое соблюдение направления долевой нити в воланах. Это необходимо для того, чтобы полосы симметрично располагались в левой и правой частях волана.
- Совпадение полос верхних и парных к ним нижних частях воланов.
- Совпадение полос у боковых швов платья.
- Расположение деталей переда таким образом, чтобы горизонтальный шов верхней и нижней частей переда пришелся на белую (светлую) полосу (в этом случае шов будет менее заметен), а полосы у рельефных швов полностью совпадали.

Последовательность пошива:

1. Соединить левые и правые части заднего волана по среднему шву, соблюдая полное совпадение полос. Шов разутюжить. Получена целая деталь заднего волана.
2. Прodelать ту же операцию с парными деталями заднего волана. Проклеить полученную целую деталь клеевым прокладочным материалом, не заходя на припуски на швы. Таким образом, получена заготовка заднего подволана (нижней части заднего волана).
3. Сложить задний волан с подволаном лицевыми сторонами, соединить по более длинному срезу. Припуски срезать близко к шву, вывернуть налицо и выметать полученный двойной волан по краю. Шов приутюжить.
4. Сложить передний волан с его парной деталью (подволаном) лицевыми сторонами, соединить по более длинному срезу. Припуски срезать близко к шву, вывернуть налицо и выметать полученный двойной волан по краю. Шов приутюжить.

5. Приметать передний волан к краю нижней части переда, сложив лицевыми сторонами. Проложить строчку, срез обметать и заутюжить в сторону основной детали (нижней части переда).
6. Детали спинки и верхней части переда соединить по боковым и плечевым швам. Плечевые швы разутюжить, боковые – обметать и заутюжить в сторону переда.
7. Обработать внутренние углы верхней части переда, как это показано на Рис.1




Рис.1

Для этого заготовьте обтачки по форме углов шириной 2,5-3 см с длиной сторон 4-5 см. Концы обтачек заутюжьте примерно на 1 см на лицевую сторону. Приложите обтачки лицевыми сторонами вверх к углам с изнаночной стороны верхней части переда и притачайте швом шириной меньше ширины шва соединения верхней и нижней частей переда (менее 1,5 см). Припуск шва в углах рассеките ножницами. Обтачку заутюжьте в сторону среза.

8. Приметать задний волан к нижнему краю платья, сложив его верхней частью с лицевой стороной платья. Приметывать начинаем с левой стороны верхней части переда, от угла рельефного среза, продолжая по нижнему краю спинки и заканчивая снова на верхней части переда, но уже на правой стороне.
9. Сложите верхнюю и нижнюю детали переда лицевыми сторонами, уравнивая срезы и совмещая углы, отмеченные красными кружками на Рис.1. При этом боковые поперечные срезы притачанного к нижней части переда волана должны приложиться к срезу соединения заднего волана со спинкой.
10. Стачайте одним швом верхнюю и нижнюю часть переда, захватывая в шов задний волан, и далее, по кругу, продолжая его притачивать к нижнему срезу спинки. Шов обметайте и заутюжьте в сторону платья (вверх).
11. Продублировать детали обтачек полочки и спинки прокладочным материалом. Дублировать необходимо таким образом, чтобы дублирующая прокладка не выходила за края детали.
12. Совместить обтачку полочки с деталями обтачки спинки по плечевым и боковым срезам, швы стачать и разутюжить. Затем соединить детали обтачки спинки друг с

другом по среднему шву снизу и до метки, шов также разутюжить. Получена цельная деталь обтачки горловины и пройм. Внутренний срез обтачки (более длинный ее срез) обметать на оверлоке.

13. Заготовьте из ткани платья рулик для изготовления навесной петли для пуговицы. Сложите петлю.
14. На детали спинки с изнаночной стороны на линии середины наметьте линию разреза до метки, обозначенной на выкройке знаком надсечки. Затем уравняйте обтачку с изделием по срезам горловины приметать, соблюдая контрольные знаки и обтачать. Свободные края обтачки спинки наколите вдоль намеченной линии разреза, заготовленную петлю вложите у горловины между обтачкой и основной деталью справа.
15. Обтачайте разрез, а затем и горловину. Разрежьте спинку по намеченной линии. Шов в конце разреза надсеките, немного не доходя до строчки. Припуск настроить на обтачку шириной шва 0,1см.
16. Обтачку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
17. Совместить обтачку с изделием по проймам, совмещая контрольные знаки и швы, приметать за два приема: сначала от бокового до плечевого шва по пройме спинки, затем от бокового до плечевого шва по пройме переда. Затем стачать также за два приема. Рассечь в закругленных местах. Отвернуть на лицевую сторону и приутюжить.