



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Длинное
вечернее платье


PATTERNEASY.COM

Женское длинное вечернее платье без рукавов. Перед со средним швом, рельефными швами и вытачками. Спинка состоит из двух деталей с открытой нижней частью. Проймы глубокие диагональные, открывающие плечи (американская пройма). Проймы и вырез спинки обработаны бейками. Горловина округлой формы, с застежкой на петлю и пуговицу сзади. Нижняя часть платья (юбка) длинная, спереди цельнокроенная, сзади со средним швом и потайной тесьмой-молнией, по боковым швам с разрезами.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 42 по 54, рост единый для всех размеров — 164 см.

Технический рисунок



Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски.

Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа изделия — 20 мм.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, мягкие, струящиеся, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок), искусственные (вискоза, шелк), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон), синтетические (полиэстер). Вид материала: натуральный шелк, искусственный шелк, плательная вискоза, креп.

Расход материалов

Расход зависит от ширины материала и размера выкройки, при ширине 140 см потребуется от 1,5 до 2,3 м ткани.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- косая бейка;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- потайная тесьма-молния — 1 штука;
- металлический крючок и петля — 2 штуки.

Спецификация деталей

1. Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом;
2. Верхняя деталь полочки — 2 детали;
3. Нижняя деталь полочки — 2 детали;
4. Горловина — 2 детали;
5. Заднее полотнище юбки — 2 детали;
6. Спинка — 2 детали.





Схема раскладки, размер 44



При раскрое платья от 48 размера и выше с использованием такого же плана раскладки, вам понадобится более широкая ткань (150-160 см). Если же ткань имеет ширину 140 см, то схема раскладки и расход ткани изменится: из расчета две длины юбки плюс припуски — около 230 см ткани.

Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропрекатите материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Последовательность пошива




1. Стачайте вытачку на верхней детали полочки, заутюжьте к среднему срезу.

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали верхней части полочки и нижней. Сметайте и стачайте шириной шва 10 мм. Срезы обметайте, заутюжьте припуск к нижней части полочки.

Средний срез полочки обметайте.



2. Сметайте и стачайте детали полочки по среднему срезу, шириной шва 10 мм. Припуски разутюжьте.



3. Обработайте средний срез на деталях спинки косой бейкой.



4. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь полочки и спинки, сметайте по боковому срезу. Стачайте шириной шва 10 мм, срезы обметайте и заутюжьте припуск на сторону полочки.



5. Обработайте пройму косой бейкой.



6. Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнища юбки.

Сложите лицевыми сторонами внутрь переднее и заднее полотнища юбки, сметайте по боковым срезам. Стачайте шириной шва 10 мм до метки. Припуски разутюжьте.

Закрепите строчкой 5 мм от сгиба разрез.



7. Обметайте средние срезы на деталях заднего полотнища юбки.

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали заднего полотнища юбки, сметайте и стачайте шириной шва 10 мм, оставляя место для потайной тесьмы-молнии.



8. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь лифа и юбки, уравняйте срезы и совместите метки. Сметайте и стачайте шириной шва 10 мм. Припуск обметайте.



9. Втачайте потайную тесьму-молнию.



10. Обтачайте уголок рядом с молнией, подрежьте для лучшего выправления. Выверните на лицевую сторону и заутюжьте припуск к юбке.



11. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали горловины. Обтачайте боковой и верхний срез, шириной шва 10 мм. Выверните и приутюжьте.

Сложите деталь горловины с горловиной изделия, стачайте шириной шва 10 мм. Припуск заутюжьте к горловине.



12. Подогните припуск и втачайте в шов притачивания горловины.



13. Обработайте низ изделия открытым швом вподгибку.



14. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Длинное вечернее платье
готово.