



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка  
Дина

PATTERNEASY.COM

Юбка-колокол с поясом и бантом. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. В левом боку потайная застежка-молния. В правом боку вшиты два конца отлетного пояса (завязки), которые завязываются на бант с левой стороны. В боковых швах расположены карманы. По низу юбки широкая кайма. Длина юбки — миди.


### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**



## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату талии — 2 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### Что потребуется

#### Оборудование

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 75-85, лапка универсальная);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

#### Материалы

Основной материал: ткани костюмно-плательной группы, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные, средней плотности. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок сорочечный, шитье, сатин, габардин, батист, лен.

Изделие на фото сшито из тонкого сорочечного хлопка 100%.

## Расход материалов


Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,45 м (самый маленький размер и рост) до 3,15 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- потайная застежка молния, длиной 20-30 см — 1 штука;
- клеевая прокладка — 40 см.

## Образец выкройки






## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей

1. Полотнище юбки — 2 детали;
2. Кайма — 2 детали;
3. Пояс — 4 детали;
4. Мешковина — 4 детали;
5. Завязки-пояс — 2 детали.



# Схема раскладки, размер 36/152



# Схема раскладки, размер 42/164




Схема раскладки, размер 52/170






Схема раскладки, размер 64/182



## Как сшить юбку «Дина»



### Обработка пояса

1. Укрепите клеевой прокладкой детали пояса (внешняя сторона), 2 детали.



2. Сложите детали завязок пополам лицевой стороной внутрь, уравняйте нижние и продольные срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



3. Подрежьте припуски в уголках и выверните на лицевую сторону. Выправите по шву, выметайте и приутюжьте.

У вас должны получиться две завязки.



4. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали пояса (внешние детали), уравняйте боковые срезы (с одной стороны), подложите завязки. Стачайте шириной шва 10 мм, приутюжьте и разутюжьте припуски.



Вид с лицевой стороны.



5. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали пояса (внутренняя сторона), уравняйте боковые срезы (с одной стороны), стачайте шириной шва 10 мм.

Приутюжьте и разутюжьте.



6. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали внешнего и внутреннего пояса. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм.

Припуски настрочите на внутренний пояс, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне пояса, от шва 1 мм.

Выметайте и приутюжьте.



### **Обработка кармана**


7. Обметайте все среза деталей кармана, 4 детали.



8. Укрепите клеевой кромкой припуск входа в карман на деталях передней частей с изнаночной стороны (переднее полотнище).

Укрепите припуски расположения застёжки молнии (полотнища передней и задней части).

Обметайте боковые срезы полотнищ.



9. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.

10. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.



Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).

Сложите мешковину кармана со задним полотнищем лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



11. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки «начало входа в кармана», затем от контрольной метки «конец входа в карман» до нижнего среза. Приутюжьте и разутюжьте. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте

## Притачивание пояса



12. По талиевому припуску юбки проложите две машинные строчки с максимальной шириной, стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек.

Сложите юбку с поясом (внешняя сторона пояса) лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Распределите сборку равномерно по всей длине пояса. Сколите, приметайте, затем притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



13. Притачайте потайную молнию. Обтачайте тесьму молнии поясом.



14. Заметайте нижний срез внутреннего пояса на 10 мм. на сторону изнанки.

Настрочите внутреннюю часть пояса по шву притачивания.



15. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали каймы. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



## Обработка низа

16. Соедините нижний срез юбки с каймой, уравняйте срезы, совмещая боковые швы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону низа.

Нижний срез обметайте. Низ обработайте швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



17. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка «Дина» готова!